


IntraMessenger – Installation du serveur sur un PC équipé de MS-Windows

L'installation **XAMPP-Lite** contenant IntraMessenger est conseillée aux débutants, sinon suivez les instructions ci-dessous.

1. Télécharger WampServer : <http://www.wampserver.com/>
2. Lancer l'installation:



3. Choisir le répertoire d'installation (exemple d:\wamp\)




4. Terminer l'installation

5. WampServer démarre (par défaut le serveur est « offline », donc non accessible depuis un autre poste.




6. Pour le rendre accessible depuis d'autres PC, il faudra alors cliquer sur « Put One Line » pour qu'il le devienne (*online*).



7. Vérifier que MySQL est bien démarré : cliquer sur l'icône présent près de l'horloge (voir §5), et dérouler les menus : MySQL-Service : si en cliquant sur Start/Resume MySQL démarre, passer au §9, sinon continuer au §7).



7. Dérouler le menu 'MySQL'-'my.ini'.





8. A ligne ligne 83 (environ)
Remplacer *INNODB* par *MyIsam* (puis enregistrer et quitter) :

```
# The default storage engine th  
default-storage-engine=MyIsam
```

9. Ouvrir le répertoire de publication, le répertoire www :



10. Y coller intramessenger.zip (1) et le décompacter dans un répertoire du même nom (2).



La documentation se trouve dans le répertoire [/doc/fr/](#)

Lire impérativement (double clic) : [install.html](#) (et [versions.html](#) avant chaque mise à jour)

11. Aller sur <http://localhost/intramessenger/install/>




12. Choisir la langue et cliquer sur « Continuer »

13. [1] Accepter la licence (GNU-GPL),

14. [2] Vérification du système – cliquer sur « Continuer »

15. [3] Configuration du serveur, renseigner les paramètres requis et cliquer sur « Continuer »



16. [4] Les accès à la base de données doivent être validés :



17. [5] Créer les tables et cliquer sur « Continuer »

18. [6] Modifier les principales options (dont la langue) et valider :

Etape 6 : Principales options

Vérification de la configuration

Fichier de configuration (/common/config/config.inc.php) : **OK** ✓

Language : **EN** ✓

Language (charset) : **English (iso-8859-1)** ✓

Liste des options		Conseil	
Valeur	Commentaire	LAN	Internet
EN	Langue : EN / FR / IT / PT / RO		
0	Nombre maxi d'utilisateurs inscrits (0 : illimité)		
200	Nombre maxi de sessions (utilisateurs connectés simultanément) (0 : illimité)		
40	Nombre maxi de contacts par utilisateurs (0 : illimité)		

19. [7] Si vous n'utilisez pas l'authentification externe, et effectuez une installation nouvelle, vous devriez choisir un mot de passe 'fort' pour améliorer encore la sécurité dans le fichier /common/config/auth.inc.php

20. [8] Des problèmes de lenteur peuvent apparaître sur certaines configuration ([explications et solution sur le forum](#))

21. [9] Cliquer sur « Continuer » jusqu'à accéder à la page de vérification (« check config ») :

Vérification de la configuration (après chaque mise à jour)

Fichier de configuration (/common/config/config.inc.php) : **présent** ✓

Fichier de configuration (/common/config/extern.config.inc.php) : **présent** ✓

Langue : **EN** ✓

Vérification des dernières options ajoutées/modifiées

Toutes les dernières options sont **OK** dans le fichier de configuration ✓

Vérification de la connexion au serveur MySQL

Connexion au serveur : **OK** ✓

Version MySQL : **5.0.51b-community-nt** ✓

Connexion à la base de données : **OK** ✓

Vérification de la liste des tables

Toutes les tables existent ✓

Vérification de la structure des tables

La structure des tables existantes est **OK** ✓

22. Accéder à l'interface d'administration (ACP) :

Optimize tables

All tables are just optimized (on problem, try to [repair](#)) ✓

Please read version history in file : [../doc/en/changelog.html](#)

Better to add the file [im_setup.reg](#) (more easy for end users to setup)

Configuration/update is OK
you can go now to [admin panel](#)

23. Cliquer sur « Modifier les options », puis tout en bas sur « Enregistrer les options » :

Option	Valeur	Commentaire
_MAX_NB_USER	0	Nombre maxi d'utilisateurs inscrits (0 : illimité)
_MAX_NB_SESSION	200	Nombre maxi de sessions (utilisateurs connectés simult.)
_MAX_NB_CONTACT_BY_USER	40	Nombre maxi de contacts par utilisateurs (0 : illimité)

24. Renommer le répertoire /admin/

25. Supprimer ou renommer le répertoire /install/

26. Créer le fichier im_setup.reg (en suivant le lien proposé).

27. Pour utiliser [l'authentification externe](#), choisir le type, puis paramétrer si nécessaire.

28. Désactiver le « mode maintenance ».

29. Vous pouvez maintenant utiliser IntraMessenger « client » et vous connecter à votre serveur <http://localhost/intramessenger/> depuis ce PC :

30. Remplacer « localhost » par l'adresse IP pour y accéder depuis un autre poste. Vérifier aussi que le serveur est bien « online », par défaut, il ne l'est pas (voir chapitre 5).

31. **Avant** chaque prochaine mise à jour, consulter la nouvelle page /doc/fr/versions.html

32. **Après** chaque mise à jour utiliser le dernier menu (« Check config ») pour vérifier que la structure des tables est bien à jour, ainsi que les nouvelles options sont bien présentes dans le fichier de configuration (sinon, enregistrer les options à nouveau).

Tutoriel d'installation d'un serveur web sous Windows :

<http://www.youtube.com/watch?v=I1KW59ox1gk&>

<http://www.youtube.com/watch?v=55xaJd6gc74&>